Step2-01'

M-GISを使うための準備① 【→M-GISのダウンロード】

M-GISを使うための準備① 【→M – G I Sのダウンロード】

- M-GISを利用するためには、
- ⇒① M-GISのダウンロード
 - M-GISの背景地図設定(※) が必要になります。
 - (※) ②M-GISの背景地図設定 については、 [Step2-02'] で説明します。M-GISのインストールが完了している場合は、 [Step2-02'] の背景地図設定へお進みください。
 - ① M-GISのダウンロード
 - →<u>三重県HP(M-GIS)ページ</u>よりダウンロード

M-GISを使うための準備① 【→M-GISのダウンロード】

3. M-GIS


→M-GISのダウンロード



- 利用規約 → 同意する
- M-GIS Ver.6.2.1本体の ダウンロード
- (以降)全て実行
- M-GISを起動する
- 地図のダウンロード→「いいえ」
- ユーザ情報登録※ユーザIDは空間コンテンツの 修正可否に関係します。

M-GISを使うための準備① 【→M-GISのダウンロード】

4. M-GIS起動



Step2-02'

M-GISを使うための準備② 【→M-GISの背景地図設定】

- M-GISを利用するためには、
 - ① M-GISのダウンロード (※)
- ⇒② M-GISの背景地図設定

が必要になります。

- (※) ①M-GISのダウンロード については、 [Step2-01'] で説明しています。
- ② M-GISの背景図設定
 - 1.三重県HP〔M-GISダウンロード〕ページより背景地図をダウンロード
 - 2.M-GISにおいて、背景地図データの追加、地図の表示設定

1. M-GISダウンロードページ

背景地図のダウンロード→背景地図利用規約ページ→同意する→背景地図ダウンロード ページへ





私的使用の範囲を超えて、許可なく複製、改変、送信等、二次利用することは著作権違反となりますのでご注意くだ

背景地図は、土地や建物等の所有権や境界を示すものではありません。また、表示の有無、表示位置、範囲、形状に ついて、現況との誤差があることをあらかじめ理解した上で使用してください。

- M-GISで使用している地形図の作成にあたっては、三重県自治会館組合(現:三重県市町総合事務組合)管理者の 承認を得て、同組合所管の「2017三重県共有デジタル地図(数値地形図2500(道路線1000) 」(承認番号三総合地 第193号)を使用し調整したものです。
- M-GISで使用している写真図の作成にあたっては、三重県自治会館組合(現:三重県市町総合事務組合)管理者の 承認を得て、同組合所管の「2017三重県共有デジタル地図(写真地図データ解像度20cm))」(承認番号三総合地 第193号)を使用し調整したものです。
- M-GISで使用している地形図の作成にあたっては、「国土数値情報 行政区域データ 国土交通省」を使用し調整し たものです。

(令和2年3月30日 制定)



同意しない

2. 背景地図ダウンロードページ

使用したい地図を選択し、テスクトップ等に保存する。


※中勢地区のカラー地図及び白黒地図については、ファイルサイズの関係上ファイルが2つになりますので、ご注意ください

※背景地図をダウンロードするためには、「背景地図利用規約」に同意いただくことが必要です。ダウンロードする に<u>背景地図利用規約</u>を十分にお読みください。背景地図をダウンロードされた方は、背景地図利用規約に同意したも とみなされます。

	北勢・伊賀	中勢	伊勢志摩	東紀州
白黒地図(地図名称: 202003)	全縮尺	広域	全縮尺	全縮尺
	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード
	1.45GB	618MB	1.20GB	1.20GB
		詳細		
		ダウンロード		
		1.43GB		
カラー図(地図名称: 202003カ ラー地図)	全縮尺	広域	全縮尺	全縮尺
	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード
	1.65GB	732MB	1.37GB	1.40GB
		詳細		
		ダウンロード		
		1.61GB		
写真図(地図名称:202003写真地図)	全縮尺	全縮尺	全縮尺	全縮尺
	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード
	1.67GB	1.95GB	1.17GB	996MB

<u>3.M-GIS画面</u>


M-GISを起動→ファイル→データの追加→地図→ 先程ダウンロードした背景図ファイル(gomファイル)を選択→開く 背景地図の取込がスタートします。



3. M-GIS画面

地図の取り込みが終わりましたら

→オプション →地図バージョンの選択 →C:\Program Files (x86)\PM-GIS\DATA → MAP (ダブルクリック) →使用したい地図を選択 →使用する



3. M-GIS画面

取り込んだ地図が表示されます。

